



Oparbejdningsmanual

Leverandørens ansvar og opgaver inden oparbejdning og levering:

- De mærkede træer skal kontrolleres før fældning. Der må ikke fremkomme farvetab, nåletab eller andre skader på træerne, som er opstået efter mærkning eller efter aftalens indgåelse.
- Kontakt straks køber inden fældning for at aftale nærmere, hvis sådanne skader er opstået.
- Juletræer må ikke fældes før den 15. november med mindre andet er aftalt.

Leverandørens ansvar og opgaver under fældning:

- Fældesnit foretages så tæt på jorden som muligt, så den på etiketten eller i kontrakten angivne salgshøjde overholdes.
- Salgshøjden måles som afstanden fra savsnit til det punkt på topskuddet, hvortil øverste grenkrans kan nå, når dennes grene bøjes op langs topskuddet. Træer kan ikke være højere end topknoppen.
- Afpudsning af stab foretages til ren stab uden grene og kviste. Vær opmærksom på, at afpudsning til nederste brugbare grenkrans, kan medføre, at træerne bliver for korte.
- Stablængde:
 - Mellem 5% og 10% af træets højde for træer op til 200 cm.
 - Mellem 5% og 15% af træets højde for træer over 200 cm.
- Eventuelle "elefantfødder" på træerne tilskræres, således at stabben flugter med stammen.
- Træerne rengøres for eventuelle ukrudtsrester.
- Træer, som ikke overholder salgsmål efter fældning, skal ommærkes før palletering.

Leverandørens ansvar og opgaver under udslæbning, netning, palletering og udkørsel:

- Ved udslæbning lægges træerne i/ved spor med rodenderne i samme retning.
- Træerne må ikke tilsmudses med jord og mudder eller køres på med traktor og maskiner.
- Træer indeholdende blade, græs eller andet må ikke nettes.
- Træerne bør ligge et par dage efter fældning inden netning og palletering/sammenkørsel.
- Træerne nettes i den til hver sortering passende tragt- og netdiameter. Mindst mulig tragtdiameter, dog således at grene i nederste grenkrans ikke beskadiges under arbejdet. Som vejledning kan træer under 175 cm nettes i 25 cm tragt, 175 – 225 cm i 34 cm tragt og træer over 225 cm i tragt med større diameter.
- Ved palletering pakkes kun én sortering pr. palle med mindre andet er aftalt.
- Mixpaller laves kun efter aftale med køber.
- Træerne pakkes, så rodenderne flugter ved pallernes ender. Træer over 175 cm pakkes, så hver palles indhold kan tælles ved rodtælling.
- Træerne tælles ved pakning og hver palle forsynes med etiket, som placeres synligt i øjenhøjde på hver side af pallen. På palleetiketten angives dato, antal, kvalitet og størrelse.
- Under transport af paller fra kultur til læsseplads og under læsning behandles disse forsigtigt, så de ikke beskadiges eller tilsmudses.

Lagring:

- Paller bør på læssepladsen stilles køligt med læ og i skygge.
- Pallerne bør ikke opbevares indendørs i længere tid grundet risikoen for udtørring.
- Er træerne ikke palleteret bør de stilles med rodenden i kontakt med f.eks. græsbundet areal.
- Liggende lager bør højst forekomme i 2 dage, og træerne bør højst stables i indtil 2 meters højde.

Læsning:

- Paller læsses forsigtigt, så brædder og emballage ikke beskadiges eller tilsmudses.
- Beskadigede eller tilsmudsede paller og træer må ikke læsses.